



**Caixa de papelão 350
plastificada
(externo e interno)**

Swab

**Tubo Falcon
50mL
Estéril**


**Criotubo com 5mL
de meio p/
starter (estéril)**

**Tubo com
levedura**

Nutrientes

quantidade
varia de acordo
com litragem
e OG

Para
500mL
de
starter



Para 1000mL a 2000mL
de starter



Este kit contém:

- 1- caixa especial
- 2- criotubo
- 3- levedura
- 4- tubo falcon
- 5- swab

Adicionais
Nutrientes
De 500ml
a 2000ml
vendidos
separadamente



**KIT ACIMA
DE
20L**
o mosto
ACIMA de 1,068



- **20L de mosto (OG entre 1,068 e 1,090):** fazer starter com 1 tubo de meio para starter DrYeast (500mL);
- **21 a 40L de mosto (OG < 1,068):** starter com 1 tubo de meio para starter DrYeast (500mL);
- **41 a 60L de mosto (OG < 1,068):** fazer starter com 2 tubos de meio para starter DrYeast (1000mL);
- **61 a 80L de mosto (OG < 1,068):** fazer starter com 3 tubos de meio para starter DrYeast (1500mL);
- **80 a 100L de mosto (densidade < 1,068):** fazer starter com 1 frasco (tampa vermelha) de meio para starter DrYeast (2000mL);


*** Para mostos com OG entre 1,068 e 1,090 (acima de 20L), utilizar o dobro das quantidades citadas anteriormente.**



INSTRUÇÕES - Leia com atenção! - KIT ACIMA DE 20L


1

Adicionar água mineral no tubo que contém a levedura até a metade; raspar a parte branca (leveduras) com o swab estéril, sem remover a parte sólida...




2

Retirar da embalagem plástica o tubo Falcon estéril, abrir sua tampa e adicionar a suspensão de água+levedura.




3

Adicionar o conteúdo do criotubo dentro do tubo Falcon...



4

Completar com água mineral até a marca de 45ml...



5


Fechar o tubo Falcon e agitar fortemente com a finalidade de aeração do starter, até formar espuma...



Com a ajuda de um Erlenmeyer

(item não incluso) adicione 500ml ou até 2000ml de água mineral e o tubo de nutrientes...

Tampe com papel alumínio e leve ao fogo...



6

ATENÇÃO! 500ml de água se usar o tubo e até 2000ml se usar o frasco.

7


Ferver por 8 minutos...



8

Resfrie para temperatura ambiente...

água + gelo



9

Tampe o Erlenmeyer




10

Deixe descansar por 24 horas em local com pouca iluminação...



Misture a cada 4 horas, manualmente ou com auxílio de um agitador magnético...

Após 24 horas, notará a formação de espuma e também sedimentos no fundo, balance um pouco para homogeneizar...



Está pronto, despeje todo o conteúdo no mosto!



Divirta-se e faça uma Excelente Cerveja. Saúde!

DrYeast
www.DrYeast.com.br
facebook.com/DrYeast



Design por:

